

OUTLOOK BEÁLLÍTÁSA

WINDOWS OPERÁCIÓS RENDSZER ALATT

Első lépésként indítsd el a „Microsoft Outlook” programot. A „Fájl” menüponton belül kattints a „Fiókbeállítások”-ra. Itt válaszd a „Kézi Beállítás, vagy további kiszolgálótípusok megadása” lehetőséget.

Fiók hozzáadása

Automatikus fiókbeállítás
Fiók kézi beállítása vagy csatlakozás egyéb kiszolgálótípusokhoz.

☐ E-mail fiók

Név:
Példa: Verebélyi Ágnes

E-mail cím:
Példa: agnes@contoso.com

Jelszó:
Jelszó megerősítése:
Írja be az internetszolgáltatótól kapott jelszót.

☒ **Kézi beállítás, vagy további kiszolgálótípusok megadása**

< Vissza **Tovább >** Mégse

Itt válaszd ki a „POP vagy IMAP” lehetőséget, majd kattints a „Tovább” gombra.

Fiók hozzáadása

Szolgáltatás kiválasztása

☐ Outlook.com- vagy Exchange ActiveSync-kompatibilis szolgáltatás
Csatlakozás az Outlook.com-hoz vagy más szolgáltatáshoz e-mailek, naptárak, névjegyek és feladatok elérése céljából

☒ **POP vagy IMAP**
Kapcsolódás POP vagy IMAP típusú e-mail fiókhoz

< Vissza **Tovább >** Mégse

Itt az alábbi ablak fog megjelenni:

- E-mail: valami@t-online.hu
- Jelszó: az általad megadott jelszó
- Fióktípus: IMAP
- Bejövő levelezőszerver: mail.t-online.hu (Port: 143)
- Kimenő levelezőszerver: mail.t-online.hu (Port: 25)

Fiók hozzáadása

POP- és IMAP-fiókok beállításai
Adja meg a fiókjához tartozó e-mail kiszolgáló beállításait.

Felhasználói adatok
Név:
E-mail cím:

Kiszolgálóadatok
Fiók típusa:
Bejövő üzenetek kiszolgálója:
Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP):

Bejelentkezési adatok
Felhasználónév:
Jelszó:
☒ Jelszó tárolása
☐ Biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) megkövetelése a bejelentkezéshez

Fiók beállításainak tesztelése
Javasoljuk, hogy tesztelje fiókját. Így meggyőződhet róla, hogy a megadott beállítások megfelelőek.

☒ A fiók beállításainak automatikus tesztelése a Tovább gombra való kattintáskor

A megőrzés időtartama offline Mind
módban:

< Vissza **Tovább >** Mégse

Ezt követően kattints a „További beállítások...” lehetőségre, majd a „Kimenő üzenetek kiszolgálja” menüponton belül válaszd ki, hogy „A kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel”.

Internet alapú levelezés beállításai


Általános **Kimenő üzenetek kiszolgálója** Speciális

☒ A kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel
☐ A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata

☐ Bejelentkezés a következő adatokkal
Felhasználónév:
Jelszó:
☒ Jelszó tárolása
☐ Biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) megkövetelése

OK Mégse

Elindul a kapcsolat tesztelése, és ha mindent sikeresen beállítottál, akkor kattints a **„Bezárás”** gombra.



Itt kattints a **„Befejezés”** gombra, és ezt követően már használatba is veheted a fiókot:

